

Zeilennummern in Edit-Pad anzeigen lassen:

Vorbemerkung zur Erklärung - was soll das?:

Die Zeilennummern dienen in erster Linie dazu, beim Ausdruck der Brailledateien (*.BRL) die eingestellte Zeilenlänge beim Brailledrucker nach evtl. (händischen) Veränderungen in der Datei einzuhalten.

Bei "längeren Seiten" druckt man bei "Fehlformatierung" dann fast leere Seiten, falsche Seitenzahlen, o. ä.

Das Format ist an den vielen Schulen:

28 Zeilen pro Seiten und 28 Zeichen pro Zeile (Standard vom INDEX-Drucker).

Kann auch je nach Rand um plus/minus 1 differieren...

In Edit-Pad kann man sich bei Betrachtung der BRL-Datei die Zeilennummern fortlaufend anzeigen lassen.

Die Zeilennummern werden nur am Bildschirm angezeigt (sie werden nicht gedruckt)!


Ich habe an allen (Übertragungs)-Rechnern der Schule eine 28er Liste an den Monitor geklebt. Welche die evtl. notwendige Anpassung der Seitenumbrüche etwas erleichtert.

Z.B so: Schnell in Excel erstellt - kann auch länger sein...

1	28
2	56
3	84
4	112
5	140
6	168
7	196
8	224
9	252
10	280
11	308
12	336
13	364
14	392
15	420
16	448
17	476
18	504
19	532
20	560
21	588
22	616
23	644
24	672
25	700
26	728
27	756
28	784
29	812
30	840

Die Einstellung Anzeige von Zeilennummern ist recht einfach:


In Edit-Pad "Dateitypen konfigurieren..." auswählen




Im neuen Fenster über +NEU einen neuen Dateityp erstellen.

Beschreibung: (hier) Brailledatei (o.ä)

Dateimasken: *.brl



Im diesem Fenster nun die Karte "Editoroptionen" anwählen und den Haken bei Zeilennummern anzeigen setzen.



Fertig!

BRL-Dateien werden nun in Edit-Pad mit Zeilennummern angezeigt!

Die Seitenwechsel /Druckvorschübe werden i. d. R. schon als Linie angezeigt.

Muss dann bei Veränderung ebfl. angepasst werden!